
Para facilitar o nosso trabalho futuramente quando adicionarmos computadores a nossa rede.

O serviço de DNS é necessário para podermos instalar o servidor DHCP.


Para adicionar a função Servidor DHCP. Clique em Painel de Controle, Ferramentas Administrativas e Gerenciador de Servidores.

Em Funções, clique em Adicionar Funções. Em seguida seleciona essa opção conforme na **Figura 1.** 




**Figura 1**. Selecionando a função Servidor DHCP A seguir veremos um resumo ao DHCP (Figura 2). Se necessário, revise essas informações e clique em Próximo.

Figura 2. Introdução ao servidor DHCP



Em Selecionar Ligações de Conexão de Rede revise as informações mostradas e clique em Próximo.

Figura 3. Selecionar Ligações de Conexão de Rede




Obs.: Note que o estamos trabalhando com o protocolo IPV4 a nossa rede. Em Especificar Configurações de Servidor DNS IPv4 revise as informações e clique em Próximo

Figura 4. Especificar Configurações de Servidor DNS IPv4

Coloque o Nome do seu Domínio da Rede Clique para validar o IP do seu servidor


Se aqui aparecer um ícone como uma bolinha verde, tudo está ok, se não, algo saiu errado. Refaça o processo.



Clique em próximo.

Como estamos numa rede pequena vamos selecionar a primeira opção e ir para a próxima etapa.

Figura 5. Especificar Configurações de Servidor IPv4 WINS



Clique em próximo.

Na janela Adicionar ou Editar Escopos DHCP clique em Adicionar.

Ao abrir a opção de adicionar escopo entre com as configurações que cabem a sua rede (Figura 6).


- Nome do Escopo: Nome para identificação
- Endereço IP Inicial e Endereço IP Final: Início e fim do endereço que será atribuído:
- Neste exemplo está definido do 192.168.1.50 até o 192.168.1.99
- Máscara de Sub-rede: Máscara de sub-rede utilizada, neste caso a máscara padrão de classe C (255.255.255.0).
- Gateway Padrão: Se existir algum gateway em sua rede digite aqui.

- Tipo de Sub-rede: Escolha entre Wired (6 dias) ou Wireless (8 dias) para definir o tempo de duração da concessão de endereçamento IP.
  - Figura 6. Adicionar ou Editar Escopos DHCP

Clique em adicionar.

Coloque o no do Escopo

IP inicial (Resevado do 1 até o 49, o DHCP só administrará apartir do 50 até o 99. Lembro que posso extender ate o 255




Marque a opção Ativar este escopo para ativar o escopo ao termino da configuração. Clique em OK.

Clique em Próximo.

Coloque o DNS sempre apontando para o IP do Servidor


### (Figura 7).

De volta a página Adicionar ou Editar Escopos DHCP clique em Próximo Veja como ficou a reserva de 50 até 99



Clique em próximo

Na janela configurar o Modo Sem Monitoração do Estado do DHCPv6 selecione Desabilitar o modo sem monitoração do estado DHCPv6 para este servidor e clique em Próximo (Figura 8).



**Figura 8**. Configurar o Mode Sem Monitoração do Estado do DHCPv6 Clique em próximo

#### Etapa (Figura 9).





Figura 9. Autorizar Servidor DHCP Clique em Próximo.


Vamos confirmar a opções selecionadas e clicar em Instalar (Figura 10).

Figura 10. Confirmar Seleção da Instalação




Resumo do que você configurou.

Figura 11. Progresso de instalação do servidor DHCP



Ao final você verá a tela de conclusão de resultados da instalação (Figura 12).



Processo de instalação concluído. Clique em Fechar.